


Dekoaufmaß

Sie können zu jedem Auftrag in **raum level** (ab Version 11.02.0001) eine beliebige Anzahl von Dekoaufmaßen erstellen. In einem Dekoaufmaß werden Stoffe, Materialien und Leistungen für verschiedene Räume eines Objekts erfasst und berechnet. Öffnen Sie dazu einen Auftrag und wählen Sie die Karteikarte [Nähauftrag]. Öffnen Sie nun die Auswahlbox und wählen das Formular [Dekoaufmaß]:



Ein neues, leeres Dekoaufmaß wird angelegt mit den drei Karteikarten:

- **Allgemein**
- **Räume**
- **Material/Leistung**

Allgemein

Sie können eine Beschreibung des Projekts eingeben, einen Sachbearbeiter, Datum, Termin usw.

Räume

Das eigentliche Dekoaufmaß. Die genaue Funktionalität wird weiter unten beschrieben.

Material/Leistung

Ein Container, in dem alle Materialien und Leistungen, die im Aufmaß vorkommen, erfasst und gespeichert werden. In einem Dekoaufmaß kommen ja oft die gleichen Materialien, die gleichen Leistungen mehrfach in verschiedenen Räumen vor. Damit diese Daten nicht jedes Mal neu eingegeben werden müssen, werden sie je einmal im Container 'Material/Leistungen' erfasst und können dann beliebig oft in den Container 'Räume' übernommen werden.

Zeile	Art	Nummer	Einheit	Text	Vk-Nett	Vk-Brutt	Ek-Preis	Bestellnu
1	Stoff	Jab - C	m	Dekostoff	51,26	61,00	24,95	1-1156
2	Stoff	Jab - C	m	Gardinenstoff	153,36	182,50	74,58	CL4030
3	Schiene/Stange		Stk	Vorhangschiene Innenlauf	47,80			
4	Raffhalter	Jab - C	m	Dekostoff	51,26	61,00	24,95	1-1156
5	Arbeit		1	Näharbeit	60,00			
6	Arbeit		1	Montage	75,00			

In obigem Beispiel sehen Sie, dass in dem Container mehrere Stoffe, eine Vorhangschiene und Arbeitsleistungen für Nähen und Montieren abgelegt wurden. Jedes Material, jede Leistung **muss** in der Spalte 'Art' einer Konfektionsart zugewiesen werden.

Zeile	Art	Menge	Einheit	Text	Vk-Netto	Vk-Gesa	Ek-Preis	Bestellnu	Lieferant	Zubehör
1	Titel			Raum 1						
2	ZUSAMMEN	1,00		Fensterdekoration komplett bestehend aus je 2 Schals Stoff Snap und Store Cloud.Vorhangschiene System 90, inklusive Anfertigung und Montage	1.625,14	1.625,14	701,54			
3	Stoff	5,40	m	Dekostoff	51,26	276,80	24,95	1-1156	JAB	2,90
4	Raffhalter		m	Dekostoff	51,26	20,50	24,95	1-1156	JAB	
5	Stoff	7,60	m	Gardinenstoff	153,36	1.165,54	74,58	CL4030	JAB	7,65
6	Schiene/Stang	1,00	Stk	Vorhangschiene Innenlauf	47,80	47,80		6112	MHZ	
7	Arbeit	1,00		Näharbeit	60,00	60,00				
8	Arbeit	1,00		Montage	75,00	75,00				
9										
10										
11	Titel			Raum 2						
				Fensterdekoration komplett bestehend aus je 2						

In den Container 'Räume' können dann diese Materialien und Arbeitsleistungen beliebig oft für die einzelnen Räume des Aufmaßes übernommen werden.

Erfassen von Artikeln und Leistungen im Container 'Material/Leistung'

Wählen Sie den Container 'Material/Leistung', legen eine neue Zeile an und wählen aus, um welches Material/Leistung es sich handeln soll.

Zeile	Art	Nummer
1		

- Bitte wählen
- Stoff
- Schiene/Stange
- Arbeit
- Raffhalter
- Tagesdecke

In der Spalte 'Nummer' können Sie eine Warengruppennummer oder einen Suchbegriff eingeben.

Nach Bestätigung mit ENTER werden alle Artikel und Leistungen mit dieser Nummer oder diesem Suchbegriff des Waren- und Leistungskatalogs angezeigt und können übernommen werden.

Durch Klick auf das Symbol [Einlesen] (grüner Pfeil), öffnet sich die Preislistenauswahl und es kann auf jeden Artikel aus jeder Preisliste zugegriffen werden. Diese Funktionen sind identisch mit den entsprechenden Funktionen in der Auftragsbearbeitung.

Je nach gewählter Konfektionsart wird im unteren Teil des Bildschirms ein entsprechendes Detailfenster angezeigt.

Bei der Konfektionsart 'Stoff' müssen hier noch detaillierte Angaben zum gewählten Stoff vorgenommen werden.

The screenshot shows a software interface for configuring a Dekoschal/Store. The main configuration area is titled 'Ausführung' and contains the following fields and options:

- Ausführung:** 000 Dekoschal/Store ohne Ausstattung
- Artikel-Nr.:** Jab - C Januar 2
- Lieferant:** JAB Anstoetz
- Artikel:** Dekostoff
- Einheit:** m
- Breite cm:** 140,00
- Verarbeitung:** längs
- Zugabewaagerecht %:** 100
- Zugabe oben cm:** 2
- VK-Preis netto:** 51,26
- Höhe cm:** 0,00
- Zugabe Saum:** 20
- EK-Preis:** 24,95
- Rapport cm:** 15
- Zugabe Seitensaum cm:** 5
- Saum:** Saum einfach Saum doppelt
- Blindgenäht:** Durchgenäht Blindgenäht
- Band:** Universalschienenband 20 mm weiß
- Zugabe Band/Schal:** 5
- Preis Band/m:** 1,00
- mit Bleiband:**
- Preis Bleiband/m:** 1,50

Ausführung:

Wählen Sie hier die Konfektionsart. Diese Liste kann im Hauptmenü unter [EXTRAS] – [STAMMDATEN] – [NÄHAUFTRÄGE] – [DEKOSCHALS] bearbeitet werden. Hinterlegen Sie alle für die Verarbeitung des Stoffs wichtigen Daten.

Breite oder Höhe:

Dazu korrespondieren muss die Verarbeitung längs oder quer.

Zugabe waagerecht %:

Horizontale Zugabe für die Kräuselung. Bei einer Zugabe von z.B. 100% werden pro Meter Fertigbreite zwei Meter Stoff benötigt.

Zugabe oben cm:

Zugabe für den Umschlag am Köpfchen.

Zugabe Saum:

Zugabe für den unteren Saum. Muss mit der Saum Art 'einfach' oder 'doppelt' korrespondieren.

Zugabe Seitensaum cm:

Stoffzugabe für beide Seitensäume. Bei z.B. 8 cm stehen pro Seitensaum 4 cm zur Verfügung.

Band:

Wählen Sie das Kräusel- oder Faltenband aus. Diese Liste kann im Hauptmenü unter [EXTRAS] – [STAMMDATEN] – [NÄHAUFTRÄGE] – [BÄNDER] bearbeitet werden.

Zugabe Band/Schal:

Wenn Sie zur reinen Stoffbreite noch eine Bandzugabe berücksichtigen wollen, können Sie diese hier hinterlegen.

Preis Band/m:

Der Preis für das gewählte Band.

Mit Bleiband:

Anklicken, wenn ein Bleiband verarbeitet werden soll.

Preis Bleiband/m:

Der Preis des gewählten Bleibandes.

Alle Angaben, die Sie in diesem Fenster vornehmen werden in den Container 'Räume' übernommen.

Erstellen eines Aufmaßes im Container 'Räume'

Mit dem Symbol [Einlesen] (grüner Pfeil) können Sie Artikel und Leistungen aus dem Materialcontainer beliebig oft für die einzelnen Räume in den Raumcontainer übernehmen. Alle im Materialcontainer hinterlegten Daten werden dabei ebenfalls übernommen. Sie müssen nun nur noch die im jeweiligen Raum benötigten Maße und Mengen eintragen. Bei der Konfektionsart 'Stoff' müssen hier noch die Fertigmaße der Konfektion eingegeben werden.

Anzahl Schals:

Anzahl der Schals pro Fenster.

Fertighöhe:

Höhe des Schals von Oberkante Köpfchen bis Unterkante Saum.

Inkl. cm Köpfchen:

Höhe des Köpfchens von Oberkante Band bis Oberkante Schal.

Fertigbreite:

Die dekorierte Breite, also das Maß nach dem Kräuseln.

Nach Eingabe dieser vier Maße berechnet das Programm aus den hinterlegten Artikeldaten den Stoff und Bandbedarf und kann hierfür Materiallisten und Nähaufträge ausdrucken (siehe unten). Es werden dabei Längs- oder Querverarbeitung, ein eventueller Rapport und die hinterlegten Werte für die verschiedenen Zugaben berücksichtigt.

Im Raumcontainer stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, die identisch mit denen der Auftragsbearbeitung sind.

Neue Zeile:

Legt am Ende des Aufmaßes eine neue Leerzeile an.

Drucken:

Je nach Text in der Auswahlliste werden verschiedene Druckarten angeboten.

Auswahl	Druckart	
Alle	Listendruck	Das Aufmass wird so gedruckt, wie es auf dem Bildschirm erscheint. Eventuelle Internzeilen werden nicht gedruckt.
Alle	Intern mit Preisen	Das Aufmaß wird mit eventuellen Internzeilen und mit Preisen gedruckt.
Alle	Intern ohne Preise	Das Aufmaß wird mit eventuellen Internzeilen aber ohne Preise gedruckt.
Stoff	Nähauftrag Sammelliste	Alle Zeilen mit der Konfektionsart 'Stoff' werden angezeigt und als Sammelliste gedruckt. Jede Zeile enthält die Konfektionsdaten einer Position.

Stoff	Nähauftrag Einzelliste	Alle Zeilen mit der Konfektionsart 'Stoff' werden angezeigt. Es wird für jede Position eine Seite mit den Konfektionsdaten gedruckt.
Raffhalter Schienen/Stange n Arbeit	Sammelliste	Alle Zeilen mit der gewählten Konfektionsart werden angezeigt und als Sammelliste gedruckt. Jede Zeile enthält die Konfektionsdaten einer Position.
Raffhalter Schienen/Stange n Arbeit	Einzelliste	Alle Zeilen mit der gewählten Konfektionsart werden angezeigt. Es wird für jede Position eine Seite mit den Konfektionsdaten gedruckt.

Leerzeile einfügen:

Über der aktuellen Zeile wird eine Leerzeile eingefügt.

Löschen:


Alle markierten Zeilen werden gelöscht.

Verbinden:


Alle markierten Zeilen werden zu einer neuen Gesamtposition verbunden und es wird ein Gesamtpreis aus der Summe der markierten Zeilen berechnet. Die Funktion ist identisch mit der Funktion 'Verbinden' in der Auftragsbearbeitung.

Verbundene Zeilen komprimieren/expandieren:

Bei verbundenen Zeilen erscheint links außen in der Spalte mit den Zeilennummern ein kleines Minuszeichen.



Durch Klick auf dieses Zeichen werden die grau unterlegten Internzeilen der jeweiligen Verbundposition ausgeblendet und durch nochmaligen Klick wieder eingeblendet. Im Kopf der Spalte 'Zeile' sind ein oder zwei kleine graue Buttons sichtbar.




Durch Klick auf einen dieser Buttons werden **alle** Internzeilen ein- oder ausgeblendet.

Kopieren/Ausschneiden/Einfügen:

Die markierten Zeilen werden in die Zwischenablage kopiert oder ausgeschnitten und können an anderer Stelle oder in den Auftragspositionen beliebig oft wieder eingefügt werden.

Auswahlbox:



Mit der Auswahlbox filtern Sie das Dekoaufmaß. Auf dem Bildschirm und beim Drucken werden dadurch nur die Artikel/Leistungen der gewählten Kategorie sichtbar und gedruckt.

Button Titel:

Die aktuelle Zeile wird als Titelüberschrift markiert. Alle danach folgenden Zeilen bis zum nächsten Titel oder bis zum Ende des Dekoaufmaßes gehören nun zu diesem Titel. Typische Einsatzbereiche für Titel sind Raumbezeichnungen, Kategorieüberschriften usw.

Button Internzeile:

Die markierte Zeile wird grau hinterlegt und ist dadurch eine Internzeile. Internzeilen sind auf dem Bildschirm sichtbar und werden bei Interndrucken gedruckt. Bei allen anderen Drucken werden sie jedoch ausgeblendet.

Button Zwischensumme:

An der Cursorposition wird eine Zeile mit einer Zwischensumme eingefügt. Es können beliebig viele Zwischensummen in einem Dekoaufmaß gebildet werden.

Button Endsumme:

An der Cursorposition wird eine Summe der darüberliegenden Zeilen gebildet.

Button Neue Seite:

Erzwingt beim Druck eines Aufmaßes an dieser Stelle einen Seitenumbruch.

Button Neue Zeile:

Am Ende des Aufmaßes wird eine neue Zeile angelegt.

Übernahme von Dekoaufmaßpositionen in die Auftragspositionen

Markieren Sie die Aufmaßzeilen, die in den Auftrag übernommen werden sollen und kopieren diese in die Zwischenablage. Nun schließen Sie das Aufmaß, wählen die Karteikarte 'Positionen' und platzieren den Cursor an der gewünschten Stelle. Durch Klick auf [EINFÜGEN] (grüner Pfeil) – [AUFMASS] – [DEKO] fügen Sie die Zeilen aus der Zwischenablage in die Auftragspositionen ein.