

Installation von raum level auf einem neuen PC

Immer wieder kommt es vor, dass Rechner oder Festplatten erneuert oder nach einem Defekt ausgetauscht werden müssen.

Somit muss auch **raum level** neu installiert werden.

Die nachfolgend beschriebenen Installationsroutine lässt sich natürlich auch auf ältere und neuere Versionen von **raum level** übertragen.

Inhalt

| | |
|---|---|
| 1. Software | 1 |
| 2. Installation | 1 |
| 2.1. Sicherung der Datenbanken / Dokumente - alter PC | 2 |
| 2.2. Rücksicherung der Datenbanken / Dokumente - neuer PC | 4 |
| 3. Registrierung | 5 |

1. Software

Beim Kauf von **raum level** oder dem Erwerb eines Updates haben wir Ihnen eine CD mit Ihrer Software-Version zugesandt.

2. Installation

Schritt 1:

Für die Installation legen Sie die **raum level** CD-ROM in das CD-Laufwerk des neuen Rechners ein.

Schritt 2:

Öffnen Sie die Installations-CD und klicken Sie auf die Datei „**Setup**“.


Schritt 3:

Folgen Sie den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.

2.1. Sicherung der Datenbanken / Dokumente - alter PC

Öffnen Sie auf dem **alten Rechner** das **Programm rITool**.

Sollte dieses auf dem alten Rechner nicht vorhanden sein, können Sie es über unsere Support-Seite downloaden: https://www.kaiseredv.de/support_tools.htm




Updates

- Anleitung
- raum level11
- raum level10
- raum level9.1
- raum level9.0
- raum level8.1
- Zuschnittoptimierung
- Kalkulationshilfe
- Tools**
- ERFA-Tool

Datenbank-Reparatur-Tool
Das Datenbankreparatur-Tool bietet die Möglichkeit eine defekte Datenbank zu reparieren.
1 MB

rITool - Version 9.01.0105 (für alle raum level Versionen)
Das Tool bietet erweiterte Sicherungsmöglichkeiten, sowie verschiedene Servicefunktionen für den Support.
3 MB

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Sicherungsautomatik]:



rITool Serviceprogramm für die Sicherung und Wartung netviewer

Sicherung | Rücksicherung | Wiederherstellung | Im- und Export | Servicefunktionen | Einstellungen | i

Sicherung

Über diesen Menüpunkt können Sie alle Daten aus raum level bequem und einfach sichern. Die Datenbank und zugehörige Dokumente

Datensicherung und Sicherungsautomatik

Datenbank: C:\raum level\NRlevel.mdb


Sicherungszielpfad: rlDaten.zip

Alternatives LW: Wenn Sie zwei USB-Datenträger mit unterschiedlichen Laufwerkbuchstaben verwenden.

Dateiendung: .zip

Datensicherung erstellen | Letztes Sicherungsprotokoll


Sicherungsautomatik | Weitere Sicherungsjobs einrichten



Hier setzen Sie einen Haken bei [Archivierte Dokumente mitsichern]

und klicken anschließend auf [übernehmen]

Wählen Sie dann sowohl für die 'Datensicherung' als auch die 'Druckvorlagensicherung' über die Schaltflächen [...] den Sicherungspfad auf Ihren USB-Stick / externe Festplatte aus.



Mit einem Klick auf die Schaltfläche [Datensicherung erstellen] werden nun 4 Dateien in dem von Ihnen angegebenen Verzeichnis angelegt.


- rIDaten.zip
- rIFormulare.zip
- Dokumentenarchiv
- Lieferantenpreislisten

2.2. Rücksicherung der Datenbanken / Dokumente - neuer PC

Schließen Sie auf dem **neuen Rechner raum level** und falls vorhanden die Kasse!

Stecken Sie den USB-Stick / die externe Festplatte ein und öffnen Sie das Programm **rITool**.

Klicken Sie auf das Register [Rücksicherung].



Wählen Sie dann sowohl für die 'Datenbankrücksicherung' als auch die 'Druckformularrücksicherung' über die Schaltflächen [...] den Sicherungspfad auf Ihren USB-Stick aus.

Setzen Sie einen Haken bei [Archivierte Dokumente rücksichern]:

1. Mit einem Klick auf die Schaltfläche [Datenbank rücksichern] wird nun die Datenbank auf den neuen Rechner aufgespielt.
Bestätigen Sie mit [OK] das Überschreiben der alten Datenbank.
2. Mit einem Klick auf die Schaltfläche [Formulare rücksichern] werden nun die Druckformulare auf den neuen Rechner aufgespielt.
Bestätigen Sie mit [OK] das Überschreiben der alten Druckformulare.

3. Registrierung

Um die Installation von **raum level** abzuschließen muss das Programm registriert werden.


Für die Registrierung von **raum level** haben Sie 30 Tage Zeit.

In diesem Zeitraum können Sie das Programm auch ohne Registrierung vollständig nutzen.

Bitte nutzen Sie für die Registrierung ausschließlich folgende Routine, damit wir Sie als berechtigten Nutzer verifizieren können und die korrekten Daten übermittelt bekommen:

Klicken Sie in der Willkommensmeldung auf die Schaltfläche **[Registrieren]**.

und danach auf **[Registrierungsschlüssel anfordern]**.



Die vollständig ausgefüllte Registrierung können Sie uns als PDF-Anhang mailen oder uns per Fax zusenden.

Wir senden Ihnen den Registrierungsschlüssel dann per E-Mail zu.

Registrierung anfordern...

Sie können jetzt direkt bei Kaiser edv-Konzept Ihren Registrierungsschlüssel anfordern.
Bitte füllen Sie alle Felder vollständig aus. Nur vollständig ausgefüllte Formulare können von uns bearbeitet werden.
Wenn Sie uns das ausgefüllte Formular per Fax oder Post zusenden, erhalten Sie umgehend Ihren Registrierungsschlüssel.

Ihre Adress- und Kontaktdaten:

Name Telefon1
Strasse Telefon2
Land/Plz/Ort Telefax
E-Mail

Art der Anforderung:

Neuerwerb
 Erneute Registrierung
 Erwerb einer weiteren Programmizenz
 Erwerb von weiteren Programm-Modulen
 Neuregistrierung durch ein Programmupdate

Erneute Registrierung:
Sie haben raum level 11 bereits erworben und benötigen einen neuen Registrierungsschlüssel.

Bitte teilen Sie uns den Grund für die neue Registrierung mit:

Sofern bekannt, geben Sie hier bitte die erworbenen Programm-Module an:

Netzwerklizenz Fibu-/Datev-Modul
 Statistikmodul Ambiente-Schnittstelle
 Lieferantenpreislistenmodul Gaeb-Modul
 Kassenmodul Telefonbuch-Schnittstelle
 Zuschnittoptimierung