

Installation von raum level auf einem neuen Server

Immer wieder kommt es vor, dass Rechner oder Festplatten erneuert oder nach einem Defekt ausgetauscht werden müssen. Somit muss auch **raum level** neu installiert werden.

In dieser Anleitung erklären wir Ihnen wie dies in einer Netzwerk- Serverlösung funktioniert. Die nachfolgend beschriebenen Installationsroutine lässt sich natürlich auch auf ältere und neuere Versionen von **raum level** übertragen.

Inhalt

1. Austausch/Erneuerung eines Rechners in einem Netzwerk	1
1.1. Einrichten der Serverpfade für Datenbanken, Formulare und Dokumente	2
1.2. Registrierung des neuen Rechners	3
2. Austausch des Servers in einem Netzwerk	3
2.1. Eigenständiger Server	3
2.2. Server wird gleichzeitig als Arbeitsplatz verwendet	4
2.2.1 Sicherung der Datenbanken / Dokumente - alter PC	4
2.2.2 Rücksicherung der Datenbanken / Dokumente - neuer PC	6
3. Registrierung	7

1. Austausch / Erneuerung eines Rechners in einem Netzwerk

Achtung! Falls dieser Rechner gleichzeitig der Server ist: [siehe Abschnitt 2.2.](#)

Software

Beim Kauf von **raum level** oder dem Erwerb eines Updates haben wir Ihnen eine CD mit Ihrer Software-Version zugesandt.

Installation

Schritt 1:

Für die Installation legen Sie die **raum level** CD-ROM in das CD-Laufwerk des neuen Rechners ein.

Schritt 2:


Öffnen Sie die Installations-CD und klicken Sie auf die Datei „**Setup**“.

Schritt 3:

Folgen Sie den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.


1.1. Einrichten der Serverpfade für Datenbanken, Formulare und Dokumente

Öffnen Sie **raum level** und gehen zu [Extras] – [Grundeinstellungen] – [Grundeinstellungen]



Über die Schaltfläche [Benutzereinstellungen] gelangen Sie zu den Datenbankpfaden. Tragen Sie bei 'Datenbankpfad' den Speicherort der **raum level** Datenbank ein.

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche [Pfade auf Netzwerkpfad einstellen]. **raum level** ändert nun dem Datenbankpfad entsprechend die übrigen Pfade.



1.2. Registrierung des neuen Rechners

Um die Installation von **raum level** abzuschließen muss das Programm registriert werden.

Folgen Sie dazu den Anweisungen im Abschnitt [3. Registrierung](#)

2. Austausch des Servers in einem Netzwerk

2.1. Eigenständiger Server

Tipp: Wenn Sie beim Aufsetzen des neuen Servers diesen identisch benennen wie den alten Server, müssen Sie später nicht die Datenbankpfade auf allen **raum level** Arbeitsplätzen einzeln ändern.

Kopieren der raum level Daten

Für das Einrichten des neuen Servers müssen Sie die **raum level** Daten vom alten Server kopieren.

Um den Datenpfad zu finden, öffnen Sie **raum level** an einem der Arbeitsplätze und gehen über die Schaltfläche [Extras] – [Grundeinstellungen] – [Grundeinstellungen].

Klicken Sie auf [Benutzereinstellungen].

Unter Datenbankpfad finden Sie den Speicherort der **raum level** Daten auf dem alten Server.

Kopieren Sie den kompletten **raum level** Ordner vom alten Server auf den identischen Pfad auf dem neuen Server.

Einrichten der raum level Arbeitsplätze

Wurde der alte Server gleich benannt wie der neue Server und haben Sie die **raum level** Daten in das gleiche Verzeichnis kopiert brauchen Sie nichts weiter zu tun. Die **raum level** Arbeitsplätze können problemlos auf die Datenbank zugreifen.

Wurde der neue Server anders benannt oder liegen die Daten auf einem anderen Pfad, so muss dieser neue Datenbankpfad in den einzelnen **raum level** Arbeitsplätzen neu eingestellt werden. Gehen Sie dazu wie in [Abschnitt 1.1. Einrichten der Serverpfade](#) vor.

2.2. Server wird gleichzeitig als Arbeitsplatz verwendet

Software

Beim Kauf von **raum level** oder dem Erwerb eines Updates haben wir Ihnen eine CD mit Ihrer Software-Version zugesandt.

Installation

Schritt 1:

Für die Installation legen Sie die **raum level** CD-ROM in das CD-Laufwerk des neuen Rechners ein.

Schritt 2:

Öffnen Sie die Installations-CD und klicken Sie auf die Datei „**Setup**“.

Schritt 3:

Folgen Sie den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.



2.2.1 Sicherung der Datenbanken / Dokumente - alter PC



Öffnen Sie auf dem **alten Rechner** das **Programm rITool**.

Sollte dieses auf dem alten Rechner nicht vorhanden sein, können Sie es über unsere Support-Seite downloaden: https://www.kaiseredv.de/support_tools.htm


Updates

- [Anleitung](#)
- [raum level11](#)
- [raum level10](#)
- [raum level9.1](#)
- [raum level9.0](#)
- [raum level8.1](#)
- [Zuschnittoptimierung](#)
- [Kalkulationshilfe](#)
- [Tools](#)**
- [ERFA-Tool](#)

**Datenbank-Reparatur-Tool**

Das Datenbankreparatur-Tool bietet die Möglichkeit eine defekte Datenbank zu reparieren.
1 MB

**rITool - Version 9.01.0105** (für alle raum level Versionen)

Das Tool bietet erweiterte Sicherungsmöglichkeiten, sowie verschiedene Servicefunktionen für den Support.
3 MB


Klicken Sie auf die Schaltfläche [Sicherungsautomatik]:



Hier setzen Sie einen Haken bei
 Archivierte Dokumente mitsichern]

und klicken anschließend auf [übernehmen]

Wählen Sie dann sowohl für die 'Datensicherung' als auch die 'Druckvorlagensicherung' über die Schaltflächen [...] den Sicherungspfad auf Ihren USB-Stick / externe Festplatte aus.



Mit einem Klick auf die Schaltfläche [Datensicherung erstellen] werden nun 4 Dateien in dem von Ihnen angegebenen Verzeichnis angelegt.


- r!Daten.zip
- r!Formulare.zip
- Dokumentenarchiv
- Lieferantenpreislisten

2.2.2 Rücksicherung der Datenbanken / Dokumente - neuer PC

Schließen Sie auf dem **neuen Rechner raum level** und falls vorhanden die Kasse!

Stecken Sie den USB-Stick / die externe Festplatte ein und öffnen Sie das Programm **riTool**.

Klicken Sie auf das Register [Rücksicherung].



Wählen Sie dann sowohl für die 'Datenbankrücksicherung' als auch die 'Druckformularrücksicherung' über die Schaltflächen [...] den Sicherungspfad auf Ihren USB-Stick aus.

Setzen Sie einen Haken bei [Archivierte Dokumente rücksichern]:

1. Mit einem Klick auf die Schaltfläche [Datenbank rücksichern] wird nun die Datenbank auf den neuen Rechner aufgespielt.
Bestätigen Sie mit [OK] das Überschreiben der alten Datenbank.
2. Mit einem Klick auf die Schaltfläche [Formulare rücksichern] werden nun die Druckformulare auf den neuen Rechner aufgespielt.
Bestätigen Sie mit [OK] das Überschreiben der alten Druckformulare.

Korrektur der Datenbankpfade

Korrigieren Sie die Datenbankpfade der anderen Arbeitsplätze wie in [Abschnitt 1.1.](#) beschrieben

3. Registrierung

Um die Installation von **raum level** abzuschließen muss das Programm registriert werden.

Für die Registrierung von **raum level** haben Sie 30 Tage Zeit.

In diesem Zeitraum können Sie das Programm auch ohne Registrierung vollständig nutzen.

Bitte nutzen Sie für die Registrierung ausschließlich folgende Routine, damit wir Sie als berechtigten Nutzer verifizieren können und die korrekten Daten übermittelt bekommen:

Klicken Sie in der Willkommensmeldung auf die Schaltfläche **[Registrieren]**.

und danach auf **[Registrierungsschlüssel anfordern]**.

raum level 11
Willkommen zur Testversion!

Kaiser edv-Konzept GmbH + Co.KG
Leibnizstr. 2
D-72202 Nagold
E-Mail: info@kaiseredv.de
Internet: www.kaiseredv.de

Erster Aufruf: 07.03.2014
Ablaufdatum: 06.04.2014
LETZTER TAG!!!!
Anzahl der Aufrufe: 24

Registrieren
OK

Registrierung...

Ihre persönliche Kenn-Nummer: -735854729
Ihr Registrierungs-Schlüssel:

Kaiser edv-Konzept
Leibnizstr. 2
72202 Nagold
Telefon: +49 (0)74 52 / 970
+49 (0)74 52 / 970 040 1
E-Mail: info@kaiseredv.de
Internet: www.kaiseredv.de

Mit der Eingabe eines gültigen Registrierungsschlüssels wird das Programm für diesen Rechner lizenziert und somit als Vollversion freigeschaltet. Mit der Lizenzierung erkennen Sie unsere Lizenzbedingungen an.
Ihren Registrierungsschlüssel erhalten Sie direkt von Kaiser edv-Konzept.
Klicken Sie auf **[Registrierungsschlüssel anfordern]**, sofern Sie noch keinen Registrierungsschlüssel haben.

Registrieren **Registrierungsschlüssel anfordern** **Lizenzbedingungen**

Die vollständig ausgefüllte Registrierung können Sie uns als PDF-Anhang mailen oder uns per Fax zusenden.

Wir senden Ihnen den Registrierungsschlüssel dann per E-Mail zu.

Registrierung anfordern...

Sie können jetzt direkt bei Kaiser edv-Konzept Ihren Registrierungsschlüssel anfordern.
Bitte füllen Sie alle Felder vollständig aus. Nur vollständig ausgefüllte Formulare können von uns bearbeitet werden.
Wenn Sie uns das ausgefüllte Formular per Fax oder Post zusenden, erhalten Sie umgehend Ihren Registrierungsschlüssel.

Ihre Adress- und Kontaktdaten:

Name Telefon1
Strasse Telefon2
Land/Plz/Ort Telefax
E-Mail

Art der Anforderung:

Neuerwerb
 Erneute Registrierung
 Erwerb einer weiteren Programmlizenz
 Erwerb von weiteren Programm-Modulen
 Neuregistrierung durch ein Programmupdate

Erneute Registrierung:
Sie haben raum level 11 bereits erworben und benötigen einen neuen Registrierungsschlüssel.

Bitte teilen Sie uns den Grund für die neue Registrierung mit:

Sofern bekannt, geben Sie hier bitte die erworbenen Programm-Module an:

Netzwerklizenz Fibu-/Datev-Modul
 Statistikmodul Ambiente-Schnittstelle
 Lieferantenpreislisitenmodul Gaeb-Modul
 Kassenmodul Telefonbuch-Schnittstelle
 Zuschnittoptimierung

Drucken **Abbrechen**